

	5 – Gestion ressource humaine - Paie	
Séquence 25	Paramétrer la paie et sa comptabilisation	50'

Certains paramétrages de la paie ne le sont pas réalisés par défaut. C'est le cas notamment de certains taux de cotisations, spécifiques à certaines entreprises et la configuration des comptes comptables dans lesquels enregistrer les cotisations.

Travail à faire

- Installez éventuellement le module de paie et configurez le module de paie français(1-01).
- Mettez à jour les horaires de travail de l'entreprise qui sont de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi : 4 h le matin et 3 h l'après-midi.
- Paramétrez les profils **Cadres** et **Non-cadres**.
- Recherchez le montant du plafond de la sécurité sociale puis mettez à jour les éléments suivants :
 - Plafond SS : **le taux trouvé sur le Web** ;
 - Nombre de salariés : **9** ;
 - Taux de cotisation prévoyance : **1,8 %** ;
 - Organismes sécurité sociale : **CPAM Lyon** ;
 - Convention collective : **Parfumerie esthétique**.
- Paramétrez une prime de vacances de 1 000 € par salarié pour les cadres et Non-cadres (5-05).

Les comptes comptables dans lesquels enregistrer les composantes du bulletin de salaire ne sont pas préparamétrés dans odoo. Ce travail est long à réaliser (entre 70 à 80 règles par catégorie). Vous allez paramétrer uniquement les règles suivantes.

- Paramétrez les comptes comptables dans lesquels enregistrer les cotisations et créez éventuellement les comptes manquants (5-06). Réalisez ce travail pour les catégories cadre et non-cadre et pour les cotisations salariales et patronales.

Profil	Libellé	Compte à débiter	Compte à créditer
Cadre et Non-Cadre	Salaire brut	641100	421000
Cadre et Non-Cadre	Primes et commissions	641300	421000
Cadre et Non-Cadre	Assurance maladie, invalidité, décès, solidarité (salariale)	421000	431000
Cadre et Non-Cadre	Assurance maladie, invalidité, décès, solidarité (patronale)	645100	431000
Cadre et Non-Cadre	Assurance vieillesse (salariale)	421000	431000
Cadre et Non-Cadre	Assurance vieillesse (patronale)	645100	431000
Cadre et Non-Cadre	Assurance chômage Pôle emploi (salariale)	421000	431000
Cadre et Non-Cadre	Assurance chômage Pôle emploi (patronale)	645400	431000
Cadre et Non-Cadre	Cotisation retraite ARRCO (salariale)	421000	437000
Cadre et Non-Cadre	Cotisation retraite ARRCO (patronale)	645300	437000
Cadre	Cotisation retraite AGIRC (salariale)	421000	437000
Cadre	Cotisation retraite AGIRC (patronale)	645300	437000
Cadre	Cotisation APEC (salariale)	421000	437000
Cadre	Cotisation APEC (patronale)	645300	437000
Cadre et Non-Cadre	Cotisations prévoyance (salariale)	421000	437000
Cadre et Non-Cadre	Cotisations prévoyance (patronale)	645300	437000